

配布ライセンスの登録方法 (Deployment license)

詳細については、開発元のオンラインヘルプ(英語)をご参照ください。


<http://help.accusoft.com/BarcodeXpress/v10.0/dotnet/webframe.html#Server%20Licensing%20Utility.html>

または、下記の日本語クイックガイドをご参照ください。


http://www.xlsoft.com/jp/products/accusoft/img/accusoft_licensing_guide.pdf
29ページの「Server Licensing Utility (SLU)」をご参照ください。

配布ライセンスの登録手順を下記に記載します。


1. [コマンド プロンプト] を右クリックして、[管理者として実行...] を選択します。




2. コマンドプロンプトが表示されます。





3. スタート メニュー から [Accusoft] - [Common] - [Deployment Resources] を選択します。



4. Windows エクスプローラで、Deployment リソースのフォルダが開かれます。このフォルダのパスを クリップボードにコピーします。




5. ステップ2で開かれたコマンドプロンプトで、カレントパスを上記のリソースフォルダに移動します。
コマンドプロンプト画面で、“cd” + “半角スペース” を入力して、そのパスを貼り付けて、Enter キーを入力します。
あるいは、直接 “cd C:\Users\Public\Documents\Accusoft\Common\Licensing\Deployment” と入力してもかまいません。




6. SLU を実行する前に、AccuLicClient.dll の登録作業をします。

32 bit Windows で AccuLicClient.dll を登録するには、
コマンドプロンプト画面で、下記のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
regsvr32.exe AccuLicClient.dll
あるいは、
%SYSTEMROOT%\System32\regsvr32.exe AccuLicClient.DLL

64 bit Windows で AccuLicClient.dll を登録するには、
Windows 64サブフォルダ上の Windows にある REGSVR32.EXE を実行します。
コマンドプロンプト画面で、下記のコマンドを入力して、Enter キーを押します。
%SYSTEMROOT%\syswow64\regsvr32.exe AccuLicClient.DLL




AccuLicClient.DLL の登録成功が表示されます。



7. SLU ユーティリティを実行します。
コマンドプロンプト画面で、“SLU” と入力して、Enter キーを押します。





Server Licensing Utility ダイアログが表示されます。



8. [Add] をクリックします。
[開く] ダイアログで、Accusoft のポータルからダウンロードした License Config ファイル (xxxxxx.config.txt) を指定して [開く] ボタンをクリックします。


License Config ファイルの入手手順は、下記の日本語クイックガイドをご参照ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/accusoft/img/accusoft_licensing_guide.pdf
23ページの「実際のログイン例」をご参照ください。



9. インターネットに接続している場合、[Auto Register] をクリックします。
インターネット接続されていないマシンの場合は、ステップ 10 に進んでください。

Accusoft のライセンス サーバーに接続して、利用可能な Deployment ライセンスがある場合は、自動的にライセンスが登録され、利用可能なライセンス数が 1つ減らされます。


ライセンス登録が正常に完了したことを示すメッセージが表示されます。



これで、配布ライセンスの登録処理は、完了です。
コマンドプロンプトを閉じてください。


10. インターネット接続がされていない場合、[Manually Register] をクリックします。

ご利用中の配布ライセンスを登録するマシンの Hardware Key が表示されます。
この Hardware Key をコピーして、ファイルに保存します。




11. 上記のダイアログで表示されている URL 先に、インターネット接続しているコンピュータでアクセスします。
(配布マシンがインターネット接続されていないので、インターネット接続している別のマシンから Accusoft のライセンス サーバーにアクセスします)


<https://licensing.accusoft.com/v1/WebDeployUser/WebDeployUser.aspx>




Hardware key を入力します。(先ほど保存したファイルから hardware key 文字列をコピーしてください)




[Download license] ボタンをクリックします。




12. ダウンロードした ライセンス ファイルを配布マシンにコピーします。



13. [Open License File] をクリックして、インターネット接続のマシンでダウンロードしたライセンス ファイルを指定します。



14. [License] ボタンをクリックします。
ライセンス キーがレジストリに設定されたことが表示されます。



15. [OK] をクリックして、完了です。コマンドプロンプト ウィンドウを閉じます。