



activePDF License Manager ご利用ガイド

目次

はじめに	2
製品の登録方法	2
ライセンス キーの追加	2
オンラインで製品を登録するには – [Online activation]	5
インターネット接続のないシステムで製品を登録するには – [Web-based activation]	7
製品の登録の解除方法	13
ライセンスの解除	13
オンラインで登録を解除するには – [Online deactivation]	14
インターネット接続のないシステムで登録を解除するには – [Web-based deactivation]	16
テクニカル サポート	21

はじめに

activePDF 製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。activePDF 製品をご利用になるには、製品の登録（アクティベーション）が必要です。製品の登録は、製品のインストール後に License Manager を使用して行います。本書では、License Manager を使用した製品の登録方法について説明します。

本書では、activePDF Toolkit 2011 Standard の製品登録時のスクリーンショットを使用して手順を説明します。activePDF Server、DocConverter、WebGrabber、Portal、Meridian、Architect の場合も登録手順は同じです。

製品の登録方法

activePDF 製品のインストール後、License Manager が起動します。ここで、製品の登録を行います。License Manager が起動しない場合、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] – [activePDF License Manager] – [activePDF License Manager] を選択して、License Manager を起動します。

システムがインターネットに接続されていない場合、製品のインストール中に License Manager がインストールされません。以下のサイトより License Manager をダウンロードし、インストールしてください。

License Manager ダウンロードサイト


<http://www.xlsoft.com/jp/products/activepdf/information.html#lic>

ライセンス キーの追加


製品のインストール後、License Manager を起動すると、評価版のシリアル番号が表示されます。製品番へ移行する場合は、まず初めに、評価版のシリアル番号を削除します。

1. 評価版のシリアル番号を選択し、[Remove License] ボタンをクリックして、評価版のシリアル

番号を削除します。




2. 評価版のシリアル番号が削除されたら、[Add License] ボタンをクリックします。



3. [Add an activePDF License] ダイアログが表示されます。ダイアログ内の入力ボックスにシリアル番号を入力します。



4. 有効なシリアル番号を入力すると [Next] ボタンをクリックできるようになります。[Next] ボタンをクリックします。



5. 登録方法を選択する画面が表示されます。



オンラインで製品を登録するには – [Online activation]

※ システムがインターネットに接続されていない場合は、「インターネット接続のないシステムで製品を登録するには – [Web-based activation]」に進んでください。

1. [Online activation] を選択します。




2. License Manager が自動的に activePDF 社のライセンス サーバーへアクセスし、ライセンス キーを登録します。

3. 製品が登録されると、登録されたことを伝えるメッセージが表示されます。



4. [Close] ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。
5. License Manager のメイン画面に戻ります。シリアル番号が登録され、シリアル番号の下に“Product is activated.” とメッセージが表示されます。




6. [Quit] ボタンをクリックして、License Manager を終了します。

インターネット接続のないシステムで製品を登録するには – [Web-based activation]

1. はじめに、[Web-based activation] に必要な情報を取得するために [Email activation] を選択します。



2. [Email Activation] ダイアログが開きます。[Copy to Clipboard] ボタンをクリックし、[Web-based activation] に必要なシリアル番号とアプリケーション コードをコピーします。





3. Windows のメモ帳やテキスト エディタなどを開き、コピーした内容を貼り付けて保存します。

4. [Close] ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。
5. 次に登録方法を選択する画面で、[Web-based activation] を選択します。




6. [Web-based Activation] ダイアログが表示されます。このダイアログに表示される “Serial Number” と “Application Code” が、手順 3 で保存したテキスト ファイルに表示されている番号と同じであるか確認してください。






7. 手順 3 で保存したテキスト ファイルを、インターネット接続可能なマシンにコピーします。
8. インターネット接続可能なマシンのブラウザを使用して、
<http://store.activepdf.com/ActivateLicense.asp> へアクセスします。




9. テキスト ファイルを開き、シリアル番号を選択してコピーします。コピーしたシリアル番号をウェブ ページ内の "Enter the Serial Number would like to Activate" の入力ボックスに貼り付けます。
10. 次にテキスト ファイル内のアプリケーション コードを選択してコピーします。コピーしたアプリケーション コードを "Enter the Application Code provided in the License Manager application" の入力ボックスに貼り付けます。


注) シリアル番号とアプリケーション コードは、入力ミスのないよう、コピー＆ペーストで入力してください。



11. [Get activation key] ボタンをクリックします。
12. 新しいページが表示され、"Activation Key" が表示されます。このアクティベーション キーをコピーして、テキスト ファイルに保存してください。




13. 製品を登録しているマシンにアクティベーション キーを保存したテキスト ファイルをコピーします。アクティベーション キーをコピーして、[Web-based Activation] ダイアログの [Activation Key] に貼り付けます。



14. 有効なキーを入力すると、登録が成功した旨のメッセージが表示されます。



15. [Save] ボタンをクリックし、ダイアログを閉じると、登録方法を選択する画面が表示されるので、[Close] ボタンをクリックします。
16. License Manager のメイン画面に戻ります。シリアル番号が登録され、シリアル番号の下に“Product is activated.”とメッセージが表示されます。



17. [Quit] ボタンをクリックして、License Manager を終了します。

注意: 手順 12 のアクティベーション キーの生成後、手順 14 の登録が成功したメッセージが表示されるまで、License Manager の [Remove License] ボタンをクリックして、シリアル番号を削除しないでください。

アクティベーション キーは、入力したシリアル番号とアプリケーション コードの情報を基に生成されます。またアプリケーションコードも、アクティベーション毎に異なるコードが生成される為、License Manager からシリアル番号を削除してしまうと、アプリケーション コードを基に生成されたアクティベーション キーとアプリケーション コードが一致しなくなり、アクティベーションを行う事が出来ませんので、ご注意ください。


製品の登録の解除方法

製品を別のシステムで使用するには、登録しているライセンスを解除する必要があります。License Manager を使用することで簡単に製品のライセンスを移行することができます。


ライセンスを移行するには登録されているライセンスを解除し、移行するシステムで再登録を行います。

ライセンスの解除

1. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [activePDF] - [activePDF License Manager] を選択し、License Manager を起動します。
2. License Manager が起動したら、解除するライセンスを選択し、[Remove License] ボタンをクリックします。



3. 登録の解除方法を選択する画面が表示されます。



オンラインで登録を解除するには – [Online deactivation]


※ システムがインターネットに接続されていない場合は、「インターネット接続のないシステムで製品を登録するには – [Web-based deactivation]」に進んでください。

1. [Online deactivation] を選択します。




2. License Manager が自動的に activePDF 社のライセンス サーバーへアクセスし、登録されているライセンスを解除します。

3. 登録が解除されると、解除されたことを伝えるメッセージが表示されます。




4. [Close] ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。
5. License Manager からシリアル番号が削除されました。[Quit] ボタンをクリックし、License Manager を終了します。




インターネット接続のないシステムで登録を解除するには – [Web-based deactivation]

1. はじめに、[Web-based deactivation] に必要な情報を取得するために [Email deactivation] を選択します。



2. [Email Deactivation] ダイアログが開きます。[Copy to Clipboard] ボタンをクリックし、[Web-based deactivation] に必要なシリアル番号とアプリケーション コードをコピーします。




3. Windows のメモ帳やテキスト エディタなどを開き、コピーした内容を貼り付けて保存します。
4. [Close] ボタンをクリックし、ダイアログを閉じます。

5. 次に登録方法を選択する画面で、[Web-based activation] を選択します。




6. [Web-based Activation] ダイアログが表示されます。このダイアログに表示される “Serial Number” と “Unlock Code” が、手順 3 で保存したテキスト ファイルに表示されている番号と同じであるか確認してください。






7. 手順 3 で保存したテキスト ファイルを、インターネット接続可能なマシンにコピーします。
8. インターネット接続可能なマシンのブラウザを使用して、
<http://store.activepdf.com/DeactivateLicense.asp> へアクセスします。




9. テキスト ファイルを開き、シリアル番号を選択してコピーします。コピーしたシリアル番号をウェブ ページ内の "Enter the Serial Number would like to Deactivate" の入力ボックスに貼り付けます。
10. 次にテキスト ファイル内のアプリケーション コードを選択してコピーします。コピーしたアンロックコードを "Enter the Unlock Code provided in the License Manager application" の入力ボックスに貼り付けます。

注) シリアル番号とアンロックコードは、入力ミスのないよう、コピー＆ペーストで入力してください。




11. [Get deactivation key] ボタンをクリックします。
12. 新しいページが表示され、"Deactivation Key" が表示されます。この ディアクティベーション キーをコピーして、テキスト ファイルに保存してください。



13. 製品登録を解除しているマシンにディアクティベーション キーを保存したテキスト ファイルをコピーします。ディアクティベーション キーをコピーして、[Web-based Deactivation] ダイアログの [Deactivation Key] に貼り付けます。



14. 有効なキーを入力すると、登録の解除が成功した旨のメッセージが表示されます。[Remove License] ボタンをクリックし、ダイアログを閉じると、解除方法を選択する画面が表示されるので、[Close] ボタンをクリックします。
15. License Manager のメイン画面に戻ると、登録されていたシリアル番号が削除されています。



16. [Quit] ボタンをクリックし、License Manager を終了します。

テクニカル サポート

本製品に関する技術的なご質問は、以下の Web ページからフォームより承っております。お気軽にご利用ください。

https://www.xlsoft.com/jp/services/xlsoft_form.html

テクニカル サポートを利用するには、製品を登録する必要があります。下記の Web サイトより、登録を行ってください。

<https://www.xlsoft.com/jp/products/register/index.html>

今後とも弊社製品をご愛顧お願い申し上げます。

お問い合わせ先:

エクセルソフト株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 3-9-9 森伝ビル 6F

Tel: 03-5440-7875 Fax: 03-5440-7876

営業部: xlsoftkk@xlsoft.com

Copyright © 1998-2011 XLsoft Corporation. 掲載記事の無断転載を禁じます。